

## Fotodokumentation: „Richtiges An- und Ablegen der Schutzausrüstung bei COVID-19 Verdacht mit direkten Kontakt“

### Anlegen:

1. Bereitstellen der Schutzausrüstung
2. Schutzausrüstung auf Vollzähligkeit und ordnungsgemäßen Zustand prüfen
3. Jeglichen Schmuck und Uhr ablegen



4. Handdesinfektion durchführen und Einmalweghandschuhe anziehen (1. Lage)



5. Socken über Hosenbeine ziehen



6. In den Overall steigen und bis zur Hüfte hochziehen



7. Sicherheitsschuhe (wasserdicht) anziehen und die Overall Beine über die Stiefel ziehen (ca. 5 cm über Stiefelschaft)



8. Übergang am Stiefel abkleben und restlichen Schutzanzug hinunter stülpen.



9. Die Ärmel des Chemikalienschutzanzugs überziehen



10. Den Reißverschluss zur Hälfte schließen





11. FFP2 Maske / Atemschutzmaske aufsetzen, festziehen und dichten Sitz überprüfen (Drucktest)



12. Schutzbrille aufsetzen (je nach Atemschutzmaske)



13. Kapuze des Overalls überziehen



14. Reißverschluss des Schutanzugs vollständig schließen



15. Laschen durch einen Unterstützungsmann andrücken lassen (falls vorhanden)



16. Fingerschlaufen anlegen (falls vorhanden)



17. Überhandschuhe/Schutzhandschuhe anziehen und bis über die Ärmelstützen ziehen (2. Lage). Wenn möglich: Übergang vom Überhandschuh abkleben (bei Einmalhandschuhen nur sehr schwer möglich), dabei Hand aus Handschuh ziehen und an Abklebestelle eine Faust bilden. (Damit man beim Ausziehen den Handschuh mit dem Anzug zusammen ausziehen kann)



18. Restliche Übergänge mit einem Klebeband ordentlich abdichten lassen



19. Beweglichkeit testen





## Richtiges Ablegen der Schutzausrüstung (Typ 4 sprühdicht oder EN 14126):

1. Schutzhandschuhe desinfizieren



2. Einstieg in den Rundbodensack bzw. großen Müllsack



3. Verklebungen vom Unterstützungsmann öffnen lassen. Die Verklebungen an den Handschuhen und den Stiefeln nicht öffnen und entfernen



4. Lasche und Reißverschluss öffnen lassen



5. Overall über die Schultern bis in Höhe der Hüften so abstreifen, dass die Innenseite nach außen kommt. Dabei werden gleichzeitig die Arme aus den Ärmeln gezogen. Unterstützungsmann greift den Anzug nur an der Außenseite an



6. Die Schutzhandschuhe (2. Lage) bleiben mit dem Anzug verbunden und werden zusammen ausgezogen.



7. Mit dem vollständigen Abstreifen des Overalls werden die Stiefel ausgezogen



8. Einmalweghandschuhe mit Handdesinfektionsmittel desinfizieren

9. Brille von hinten nach vorne absetzen und an den dafür vorgesehenen Platz ablegen (Desinfektionswanne)



10. Maske in gleicher Weise abnehmen



11. Einmalweghandschuhe mit Handdesinfektionsmittel desinfizieren und anschließend ausziehen



12. Müllsack schließen und verkleben. Die Schutzkleidung fachgerecht entsorgen bzw. desinfizieren.



13. Hände desinfizieren und anschließend Hände, Gesicht und anderweitig kontaminierte Hautareale gründlich mit Wasser und Seife reinigen.





## Richtiges Ablegen der Schutzkleidung (Typ 3 spritzwasserdicht):

1. Schutzhandschuhe desinfizieren



2. Restliche Bereiche desinfizieren bei Berücksichtigung der Einwirkzeit
  - a. Einsprühen der Desinfektionslösung und leicht verreiben mit Bürste (Auffangplane darunter stellen)
  - b. Bereiche müssen die gesamte Einwirkzeit benetzt sein
  - c. Bei grober Desinfektion (Blut, Erbrochenem, ...) zuerst eine Wischdesinfektion mit Tüchern vornehmen (min. 2-mal)



3. Bei Verwendung einer Vollmaske auch diese desinfizieren, sonst im Gesicht kein Flächendesinfektionsmittel aufbringen.

4. Abtrocknen der Übergangsbereiche (mit Tüchern, Kompressen, ...) oder abspülen mit Wasser (Achtung: Durch Wasser haben wir mehr Flüssigkeit zu entsorgen bzw. aufzufangen)



5. Einstieg in den Rundbodensack bzw. großen Müllsack



6. Verklebungen vom Unterstützungsmann öffnen lassen. Die Verklebungen an den Handschuhen und den Stiefeln nicht öffnen und entfernen



7. Lasche und Reißverschluss öffnen lassen





8. Overall über die Schultern bis in Höhe der Hüften so abstreifen, dass die Innenseite nach außen kommt. Dabei werden gleichzeitig die Arme aus den Ärmeln gezogen. Unterstützungsmann greift den Anzug nur an der Außenseite an



9. Die Schutzhandschuhe (2. Lage) bleiben mit dem Anzug verbunden und werden zusammen ausgezogen.



10. Mit dem vollständigen Abstreifen des Overalls werden die Stiefel ausgezogen



11. Einmalweghandschuhe mit Handdesinfektionsmittel desinfizieren



12. Brille von hinten nach vorne absetzen und an den dafür vorgesehenen Platz ablegen (Desinfektionswanne)



13. Maske in gleicher Weise abnehmen



14. Einmalweghandschuhe mit Handdesinfektionsmittel desinfizieren und anschließend ausziehen





15. Müllsack schließen und verkleben. Die Schutzkleidung fachgerecht entsorgen bzw. desinfizieren.



16. Hände desinfizieren und anschließend Hände, Gesicht und anderweitig kontaminierte Hautareale gründlich mit Wasser und Seife reinigen.



Benötigte Materialien:

- Kleine Desinfektionswanne für Brille und ev. Vollmaske
- Sprühpumpe für Desinfektionsmittel
- Großer Müllsack
- Geeignetes Händedesinfektionsmittel
- Geeignetes Flächendesinfektionsmittel
- Tücher oder Kompressen
- Klebeband und Schere